

# PROCEDURY INSTALACYJNE

## WYMAGANIA SPRZĘTOWE

1. Komputer bazujący na procesorze 1,5 GHz lub szybszym.
2. System operacyjny Windows 2000/XP/Vista/7 (32-bitowe i 64-bitowe). **Uwaga!!! Program FIRMA w wersji xBase nie będzie pracował na komputerach pod kontrolą systemów DOS, Windows 9x, Windows ME, Windows NT.**
3. 512 MB RAM
4. Min. 150 MB miejsca na dysku twardym dla pełnej instalacji każdego z systemów plus miejsce na dane.
5. Dowlolna drukarka igłowa, atramentowa lub laserowa

## INSTALACJA WERSJI AKTUALIZACYJNEJ

6. Uruchomić program instalacyjny (*setup.exe*)
7. Pojawi się ekran powitalny z informacją o instalowanej wersji systemu. Kliknąć przycisk **Dalej**.
8. Po pojawieniu się okna zawierającego warunki licencji należy je uważnie przeczytać, a następnie zatwierdzić przez zaznaczenie opcji **Akceptuję umowę licencyjną**.
9. Wyświetlone zostaną warunki poprawnej instalacji i eksploatacji. Kliknąć przycisk **Dalej**.
10. Wyświetlone zostanie okno zawierające informacje o systemie operacyjnym. Jeżeli wykonujemy aktualizację na stanowisku, na którym działa system FIRMA kliknąć przycisk **Dalej**. Jeżeli chcemy skonfigurować stanowisko robocze wybieramy przycisk **Firma.ini**.  
Plik *firma.ini* zawiera następujące zmienne:
  - EKS - numer stanowiska w przypadku pracy sieciowej,
  - EKS\_LPT - domyślna drukarka dla systemu FIRMA na danym stanowisku,
  - PIKOPERATOR - domyślny operator na danym stanowisku,
  - EKS\_EXE - ścieżka do katalogu EXE (zawierającego pliki wykonywalne programu oraz biblioteki) na komputerze lokalnym. Zalecane przy pracy sieciowej.
 Po zakończeniu konfiguracji stanowiska kliknąć przycisk **Dalej**.
11. W następnym oknie należy wybrać typ instalacji:
  - **Aktualizacja danych w katalogu głównym programu FIRMA** – aktualizacja programu FIRMA już zainstalowanego, bądź nowa instalacja (instalacja na „serwerze”),
  - **Kopiowanie exe'ów i plików dll do katalogu lokalnego** – kopiowanie plików exe i dll do katalogu lokalnego na stanowisku roboczym (instalacja na stacji roboczej). Opcja ta dostępna jest tylko w przypadku pracy sieciowej, gdy w pliku *firma.ini* zostanie zdefiniowana zmienna EKS\_EXE.
 oraz w przypadku *Aktualizacji danych w katalogu głównym programu FIRMA* wersję:
  - **Kompletną**
 Kliknąć przycisk **Dalej**.
12. Po pojawieniu się okna dialogowego **Wprowadź kartotekę programu FIRMA** należy wprowadzić nazwę kartoteki wraz z pełną ścieżką dostępu, w której zainstalowany jest program (np. D:\FIRMA) i kliknąć przycisk **Dalej** (ścieżkę dostępu można sprawdzić we właściwościach skrótu, którym uruchamiamy program FIRMA).
13. Następnie należy wprowadzić posiadany kod eksploatacyjny. Na ekranie pojawią się instalowane moduły. Kliknąć przycisk **Dalej**.
14. Wyświetlone zostanie okno Konfiguracja systemu, w którym można zaznaczyć następujące opcje:
  - **Praca sieciowa** – program będzie pracować w sieci (na więcej niż jednym stanowisku),
  - **Umieścić ikonę systemu na pulpicie** – stworzyć na pulpicie skrót do systemu FIRMA (nie zalecane w przypadku aktualizacji systemu).
 Kliknąć przycisk **Dalej**.
15. Uruchomi się instalator programu.
16. Po poprawnym zainstalowaniu programu wyświetlone zostanie okno Zakończenie instalacji, w którym można zaznaczyć opcję **Uruchom system Firma**, która powoduje uruchomienie i porządkowanie tego systemu po zamknięciu programu instalacyjnego.

## INSTALACJA WERSJI PEŁNEJ

1. Uruchomić program instalacyjny (*setup.exe*)
2. Pojawi się ekran powitalny z informacją o instalowanej wersji systemu. Kliknąć przycisk **Dalej**.

3. Po pojawieniu się okna zawierającego warunki licencji należy je uważnie przeczytać, a następnie zatwierdzić przez zaznaczenie opcji **Akceptuję umowę licencyjną**.
4. Wyświetlone zostaną warunki poprawnej instalacji i eksploatacji. Kliknąć przycisk **Dalej**.
5. Wyświetlone zostanie okno zawierające informacje o systemie operacyjnym. Poniżej znajduje się przycisk **Firma.ini** do ewentualnej konfiguracji stanowiska roboczego. Plik firma.ini zawiera następujące zmienne:
  - EKS - numer stanowiska w przypadku pracy sieciowej,
  - EKS\_LPT - domyślna drukarka dla systemu FIRMA na danym stanowisku,
  - PIKOPERATOR - domyślny operator na danym stanowisku,
  - EKS\_EXE - ścieżka do katalogu EXE (zawierającego pliki wykonywalne programu oraz biblioteki) na komputerze lokalnym. Zalecane przy pracy sieciowej.

Po zakończeniu konfiguracji stanowiska kliknąć przycisk **Dalej**.

6. Następnie należy wybrać typ instalacji:
  - **Aktualizacja danych w katalogu głównym programu FIRMA** – aktualizacja programu FIRMA już zainstalowanego, bądź nowa instalacja (instalacja na „serwerze”),
  - **Kopiowanie exe'ów i plików dll do katalogu lokalnego** kopiowanie plików exe i dll do katalogu lokalnego na stanowisku roboczym (instalacja na stacji roboczej). Opcja ta dostępna jest tylko w przypadku pracy sieciowej, gdy w pliku firma.ini zostanie zdefiniowana zmienna EKS\_EXE

oraz w przypadku *Aktualizacji danych w katalogu głównym programu FIRMA* wersję:

- **Kompletną**

Kliknąć przycisk **Dalej**.

7. Po pojawieniu się okna dialogowego **Wprowadź kartotekę programu FIRMA** należy wprowadzić nazwę kartoteki wraz z pełną ścieżką dostępu, w której zainstalowany jest program (np. D:\FIRMA) i kliknąć przycisk **Dalej**.
8. Wyświetlone zostanie okno **Klucz licencyjny**, w którym należy wprowadzić pełną ścieżkę do pliku *firma.key*. Kliknąć przycisk **Dalej**.
9. Następnie należy wprowadzić posiadany kod eksploatacyjny. Na ekranie pojawią się instalowane moduły. Kliknąć przycisk **Dalej**.
10. Wyświetlone zostanie okno Konfiguracja systemu, w którym można zaznaczyć następujące opcje:
  - **Praca sieciowa** – program będzie pracować w sieci,
  - **Umieścić ikonę systemu na pulpicie** – stworzyć na pulpicie skrót do systemu FIRMA.
 Kliknąć przycisk **Dalej**.
11. Uruchomi się instalator programu.
12. Po poprawnym zainstalowaniu programu wyświetlone zostanie okno Zakończenie instalacji, w którym można zaznaczyć opcję **Uruchom system Firma**, która powoduje uruchomienie i porządkowanie tego systemu po zamknięciu programu instalacyjnego.

## INSTALACJA PEŁNEJ CZASOWEJ (TRIAL)

1. Uruchomić program instalacyjny (*setup.exe*)
  2. Pojawi się ekran powitalny z informacją o instalowanej wersji systemu. Kliknąć przycisk **Dalej**.
  3. Po pojawieniu się okna zawierającego warunki licencji należy je uważnie przeczytać, a następnie zatwierdzić przez zaznaczenie opcji **Akceptuję umowę licencyjną**.
  4. Wyświetlone zostaną warunki poprawnej instalacji i eksploatacji. Kliknąć przycisk **Dalej**.
  5. Wyświetlone zostanie okno zawierające informacje o systemie operacyjnym. Poniżej znajduje się przycisk **Firma.ini** do ewentualnej konfiguracji stanowiska roboczego. Plik firma.ini zawiera następujące zmienne:
    - EKS - numer stanowiska w przypadku pracy sieciowej,
    - EKS\_LPT - domyślna drukarka dla systemu FIRMA na danym stanowisku,
    - PIKOPERATOR - domyślny operator na danym stanowisku,
    - EKS\_EXE - ścieżka do katalogu EXE (zawierającego pliki wykonywalne programu oraz biblioteki) na komputerze lokalnym. Zalecane przy pracy sieciowej.
- Po zakończeniu konfiguracji stanowiska kliknąć przycisk **Dalej**.
6. Następnie należy wybrać typ instalacji:
    - **Aktualizacja danych w katalogu głównym programu FIRMA** – aktualizacja programu FIRMA już zainstalowanego, bądź nowa instalacja (instalacja na „serwerze”),
    - **Kopiowanie exe'ów i plików dll do katalogu lokalnego** – kopiowanie plików exe i dll do katalogu lokalnego na stanowisku roboczym (instalacja na stacji roboczej). Opcja ta dostępna jest tylko w przypadku pracy sieciowej, gdy w pliku firma.ini zostanie zdefiniowana zmienna EKS\_EXE

oraz w przypadku *Aktualizacji danych w katalogu głównym programu FIRMA* wersję:

- **Czasową**

Kliknąć przycisk **Dalej**.

7. Po pojawieniu się okna dialogowego **Wprowadź kartotekę programu FIRMA** należy wprowadzić nazwę kartoteki wraz z pełną ścieżką dostępu, w której zainstalowany jest program (np. D:\FIRMA) i kliknąć przycisk **Dalej**.
8. Następnie pojawi się okno **Moduły systemu Firma**, w którym należy zaznaczyć odpowiednie moduły systemu, opcje dodatkowe oraz wariant. Kliknąć przycisk **Dalej**.
9. Wyświetlone zostanie okno Konfiguracja systemu, w którym można zaznaczyć następujące opcje:
  - **Praca sieciowa** – program będzie pracować w sieci,
  - **Umieścić ikonę systemu na pulpicie** – stworzyć na pulpicie skrót do systemu FIRMA.
 Kliknąć przycisk **Dalej**.
10. Uruchomi się instalator programu.
11. Po poprawnym zainstalowaniu programu wyświetlone zostanie okno Zakończenie instalacji, w którym można zaznaczyć opcję **Uruchom system Firma**, która powoduje uruchomienie i porządkowanie tego systemu po zamknięciu programu instalacyjnego.

## INSTALACJA STACJI ROBOCZEJ

1. Uruchomić program instalacyjny (*setup.exe*)
2. Pojawi się ekran powitalny z informacją o instalowanej wersji systemu. Kliknąć przycisk **Dalej**.
3. Po pojawieniu się okna zawierającego warunki licencji należy je uważnie przeczytać, a następnie zatwierdzić przez zaznaczenie opcji **Akceptuję umowę licencyjną**.
4. Wyświetlone zostaną warunki poprawnej instalacji i eksploatacji. Kliknąć przycisk **Dalej**.
5. Wyświetlone zostanie okno zawierające informacje o systemie operacyjnym. Poniżej znajduje się przycisk **Firma.ini** do ewentualnej konfiguracji stanowiska roboczego. Plik *firma.ini* zawiera następujące zmienne:
  - EKS - numer stanowiska w przypadku pracy sieciowej,
  - EKS\_LPT - domyślna drukarka dla systemu FIRMA na danym stanowisku,
  - PIKOPERATOR - domyślny operator na danym stanowisku,
  - EKS\_EXE - ścieżka do katalogu EXE (zawierającego pliki wykonywalne programu oraz biblioteki) na komputerze lokalnym. Zalecane przy pracy sieciowej.

Po zakończeniu konfiguracji stanowiska kliknąć przycisk **Dalej**.

6. Następnie należy wybrać typ instalacji:
  - **Aktualizacja danych w katalogu głównym programu FIRMA** – aktualizacja programu FIRMA już zainstalowanego, bądź nowa instalacja (instalacja na „serwerze”),
  - **Kopiowanie exe'ków i plików dll do katalogu lokalnego** – kopiowanie plików exe i dll do katalogu lokalnego na stanowisku roboczym (instalacja na stacji roboczej). Opcja ta dostępna jest tylko w przypadku, gdy w pliku *firma.ini* zostanie zdefiniowany numer stanowiska!

oraz w przypadku *Aktualizacji danych w katalogu głównym programu FIRMA* wersję:

- **Kompletną**

Kliknąć przycisk **Dalej**.

7. Po pojawieniu się okna dialogowego **Wprowadź kartotekę programu FIRMA** należy wprowadzić nazwę kartoteki wraz z pełną ścieżką dostępu, w której zainstalowany jest program (np. D:\FIRMA) i kliknąć przycisk **Dalej**.
8. Następnie należy wprowadzić posiadany kod eksploatacyjny oraz numer licencji. Na ekranie pojawią się instalowane moduły. Kliknąć przycisk **Dalej**.
9. Wyświetlone zostanie okno Konfiguracja systemu, w którym można zaznaczyć następujące opcje:
  - **Umieścić ikonę systemu na pulpicie** – stworzyć na pulpicie skrót do systemu FIRMA.
 Kliknąć przycisk **Dalej**.
10. Uruchomi się instalator programu.
11. Po poprawnym zainstalowaniu programu wyświetlone zostanie okno Zakończenie instalacji, w którym można zaznaczyć opcję **Uruchom system Firma**, która powoduje uruchomienie tego systemu po zamknięciu programu instalacyjnego.

## PRZEKSZTAŁCENIE SYSTEMU FIRMA Z WERSJI CZASOWEJ W PEŁNĄ

1. Należy uruchomić moduł **Nadzorca**.
2. Następnie z menu głównego modułu **Nadzorca** należy wybrać opcję *Narzędzia > Serwis > Import klucza rejestracyjnego*.
3. Po pojawieniu się okna dialogowego z pytaniem o klucz rejestracyjny należy odpowiedzieć twierdząco.
4. Po pojawieniu się okna dialogowego **Ścieżka do pliku firma.key** należy włożyć do stacji dyskiety otrzymaną dyskietkę rejestracyjną (w przypadku dystrybucji na dyskietkach – dyskietkę nr 1) lub wpisać pełną ścieżkę dostępu do kartoteki w której znajduje się plik zawierający klucz rejestracyjny.
5. Następnie z menu głównego modułu **Nadzorca** należy wybrać opcję *Narzędzia > Serwis > Wprowadzenie kodu eksploatacyjnego*.
6. Pojawi się okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie otrzymanego na specjalnym druku kodu eksploatacyjnego. Wpisany kod należy zaakceptować klawiszem ENTER.